

JAVAD VICTOR KONTROL ÜNİTESİ WIN10 BAĞLANTI PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ

Victor Kontrol ünitenizin WIN10 Yüklü PC nize bağlantınızı sağlayamıyor iseniz bunun temel sebebi WIN10 Driver sistemindeki farklılıklardır.

Bu Problemi Çözmek için aşağıdaki işlem sırasını takip ederseniz sorununuzu çözebilirsiniz.

ADIM 1.- Aşağıda yazılı link e bağlanın ve (**WMDC-Helper**) programını PC nize download edin.

<http://www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/support/Downloads/Allegro-models/Allegro-MX/Microsoft-Windows-Mobile-Device-Center-ActiveSync>



Microsoft Windows Mobile Device Center - ActiveSync
August 2008

From the table below, select the version of Microsoft Windows Mobile Device Center (WMDC, formerly ActiveSync) which best fits your system requirements. After installation, if you are having difficulties running or connecting to WMDC, use the included "WMDC Helper" or refer to our [Support Knowledge Base](#).

Version	Desktop Windows Version	Connection Method	Field PC Model
WMDC 6.1 - 64-bit - 32-bit - WMDC-Helper	Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista	USB Serial Bluetooth Infrared	Allegro 2 Archer 2 Mesa TK6000 Archer Allegro Field PC (all models*)

ADIM 2.-Uygulamayı PC nizde çalıştırın. (“**Yönetici** “ olarak)

ADIM 3.- PC nizi Tekrar Başlat yapın veya Kapatıp Açın.

ADIM 4.- İlk maddede belirtilen Web Sayfasından PC nize uygun olan (32 Bit veya 64 Bit) Uygulamayı indirin ve çalıştırın.

ADIM 5.- PC NİZDE Windows Mobile Aygıt Merkezini çalıştırın. Eğer Victor Kontrol Üniteniz PCye USB Kablo ile Bağlı durumda ise otomatik olarak bağlantı kurulacaktır.

Daha önce olduğu gibi VICTOR Kontrol Ünitesi içerisinden dosyalarınızı PC nize kopyalayabilir veya PC nizdeki NCN dosyalarınızı JAVAD VİCTOR içerisine kopyalayabilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz.

DİDO Teknik Destek Merkezi